



Kurzanleitung

Hotkeys für Desktop, Laptop und Touchscreen.

| | |
|--|----|
| Einführung | 2 |
| Auswahl eines Tastaturlayouts und der Hotkey-Setting | 3 |
| Erste Schritte | 3 |
| Vergrößerung | 4 |
| Sprache | 5 |
| Touchscreen..... | 7 |
| Dolphin Cursor | 8 |
| Objekte finden & Braille | 10 |
| Ebenen Hotkeys | 11 |
| Support für Ihre SuperNova-Software erhalten..... | 12 |
| Kontakt | 12 |

Einführung

Diese Broschüre listet die nützlichsten Hotkeys zur Steuerung von SuperNova auf:

Magnifier



Magnifier & Speech



Magnifier & Screen Reader



Die Softwarefunktionen hängen von der SuperNova-Version ab. Möglicherweise sind nicht alle in diesem Dokument erwähnten Hotkeys in Ihrer Version nutzbar. Eine Liste der Hotkeys für Ihre SuperNova-Software finden Sie im Benutzer-handbuch. So öffnen Sie das Handbuch:

- Drücken Sie F1 oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Hilfe“ in der SuperNova-Systemsteuerung. So erhalten Sie Kontexthilfe und eine der verfügbaren Hotkeys bei der Verwendung bestimmter Anwendungen
- Drücken Sie in Ihrer Anwendung die Feststelltaste + F1.

Die meisten Benutzer bevorzugen den standardmäßigen Dolphin-Hotkey Satz, da die gängigsten Sprechbefehle durch Drücken einer einzigen Taste ausgeführt werden können.

- Wenn Hotkey „NUMPAD“ vorhanden, ist diese auf dem Ziffernblock, der sich normalerweise am rechten Ende Ihrer Tastatur befindet.
- Auf einem Laptop sind die Nummernblocktasten normalerweise verfügbar, indem Sie die FN-Taste gedrückt halten.
- Wenn der Nummernblock nicht verfügbar oder schwer zu bedienen ist, empfehlen wir die Verwendung des Laptop-Tastaturlayouts.

In diesem Dokument werden Laptop-Hotkeys, die sich von denen des Desktops unterscheiden, in eckigen Klammern angezeigt.

Auswahl eines Tastaturlayout / Hotkey-Setting

Öffnen Sie während der Ausführung von SuperNova die SN-Systemsteuerung, indem Sie die LINKE STRG-TASTE halten und die LEERTASTE drücken. Drücken Sie dann:

1. ALT + G zum Öffnen des “Hauptmenü”.
2. K zum Öffnen des Untermenüs “Tastatureinstellungen”.
3. K (oder ENTER) zum Öffnen der “Auswahl von Tastatur & Landessprache” Dialogbox.
4. OK zum Speichern aller Änderungen & schließen des Dialogs.

Erste Schritte

| Start von SuperNova | |
|--|-----------------------------------|
| Starten von SuperNova | LINKE STRG + LEFT SHIFT + S |
| Start der SuperNova Demo (falls diese parallel installiert ist) | LINKE STRG + LEFT SHIFT + D |
| Öffnen SuperNova Einstellungen | LINKE STRG + LEERTASTE |
| Schließen SuperNova Einstellungen | ESCAPE |
| SuperNova Beenden | FESTSTELL + F4 |
| SuperNova Hilfe öffnen | FESTSTELL + F1 |
| Durchreichen der kommenden Taste an die aktuelle Anwendung | LINKE STRG + 7 [FESTSTELL + 3] |

Vergrößerung

Zoom Einstellungen

| | |
|--|--|
| Zoom An/Aus | LINKE STRG + NUMPAD ENTER [ALT + 0] |
| Zoom größer | LINKE STRG + NUMPAD PLUS [ALT + EQUALS] |
| Zoom kleiner | LINKE STRG + NUMPAD MINUS [ALT + MINUS] |
| Zoom ändern mit Mausrad | FESTSTELL + MOUSE RAD HOCH/RUNTER |
| Panning | RECHTE STRG + HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS PFEIL |
| Ändert Zoomdarstellung - (Full Screen/Split Screen/Fixed Window /Magnifying Glass/Resizing Lens) | LINKE STRG + NUMPAD 7 [ALT + SHIFT + M] |
| Farbschema An/Aus | LINKE STRG + NUMPAD 0 [ALT + SHIFT + C] |

Zeilendarstellung

| | |
|---------------------------------------|--|
| Start der Zeilenansicht ab dem Cursor | LINKE STRG + LINKE SHIFT + NUMPAD 2 [ALT + SHIFT + L] |
| Start/Stop Scrolling | LEERTASTE |
| Ändert die Scroll-Geschwindigkeit | UP/DOWN ARROW |
| Springt vor/zurück | RIGHT/LEFT ARROW |
| Beendet die Zeilendarstellung | ESCAPE |

Mehr Monitor Mode

| | |
|---------------------------------------|---|
| Monitor wechseln | FESTSTELL + MITTLERE MOUSE TASTE |
| Bewegt Anwendungen zwischen Monitoren | WINDOWS + SHIFT + RECHTS/LINKS PFEIL |

Spracheinstellungen

| | |
|----------------------|--|
| Sprache An/Aus | LINKE STRG + 0 [ALT + STRG + 0] |
| Lauter | LINKE STRG + EQUALS [ALT + STRG + ISTGLEICH] |
| Leiser | LINKE STRG + MINUS [ALT + STRG + MINUS] |
| Schneller | LINKE STRG + LEFT SHIFT + EQUALS [ALT + STRG + BILD HOCH] |
| Langsamer | LINKE STRG + LEFT SHIFT + MINUS [ALT + STRG + BILD RUNTER] |
| Nächster Synthesizer | LINKE STRG + LEFT SHIFT + RIGHT SQUARE BRACKET [STRG + FESTSTELL + S] |
| Nächste Sprache | LINKE STRG + FULLSTOP [STRG + FESTSTELL + L] |
| Sprache stumm | LEFT STRG |

Text lesen

| | |
|---------|---|
| Zeichen | NUMPAD 4 [FESTSTELL + LINKER PFEIL] |
| Wörter | NUMPAD 5 [FESTSTELL + RECHTER PFEIL] |
| Zeile | NUMPAD 6 [FESTSTELL + HOCH PFEIL] |

Mehr als Text lesen

| | |
|----------------------|--|
| Markierter Text | NUMPAD 1 [SHIFT + FESTSTELL + RUNTER PFEIL] |
| Zeile bis zum Cursor | LEFT SHIFT + NUMPAD 1 [FESTSTELL + HOME] |
| Zeile ab Cursor | LEFT SHIFT + NUMPAD 2 [FESTSTELL + END] |

Lesen von Dokumenten

| | |
|-----------------------------|--|
| Liest ab hier | NUMPAD PLUS [FESTSTELL + RUNTER PFEIL] |
| Klicken und lesen ab hier | MITTLERE MAUSE TASTE |
| Stoppt lesen ab hier | LEFT STRG |
| Öffnet ‚Doc Reader‘ Fenster | FESTSTELL + NUMPAD PLUS [ALT + SHIFT + D] |

Lesen als Teil von Windows

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gesamtes Fenster | NUMPAD 9 [FESTSTELL + B] |
| Fokus | NUMPAD 0 [FESTSTELL + HOCH PFEIL] |
| Status Bar | NUMPAD 2 [FESTSTELL + BILD RUNTER] |
| Wo befinde ich mich? (Fenstertitle / Fokus) | NUMPAD 7 [FESTSTELL + BILD HOCH] |

Sprache - erweitert

Zusätzliches

| | |
|----------------------------------|--|
| Tasten Beschreibungs Mode An/Aus | FESTSTELL + DURCH [FESTSTELL + 1] |
| Zeit & Datum | LINKE STRG + LINKE SHIFT + NUMPAD DURCH [FESTSTELL + F12] |
| Batterie Status | LINKE STRG + LINKE SHIFT + NUMPAD PLUS [SHIFT + FESTSTELL + B] |

Ansageeinstellungen

| | |
|---|--|
| beim Schreiben (Zeichen, Wörter, Beides, Nichts) | FESTSTELL + SEMICOLON [FESTSTELL + 2] |
| Sprachausführlichkeit (Low, Medium, High) | FESTSTELL + ISTGLEICH [FESTSTELL + V] |

Touchscreen

Touch Gestures

| | |
|---|----------------------------------|
| Zieht Lupe über den Bildschirm | 1 Finger ziehen in eine Richtung |
| Sagt den Text am Finger (nicht in SuperNova Magnifier) | 1 Finger drücken und halten |
| Erhöht die Vergrößerung | 2 Finger auseinander ziehen |
| Verringert die Vergrößerung | 2 Finger zusammen ziehen |
| SuperNova Touch Bar An/Aus | 3 Finger einfach tippen |
| Vergrößerung An/Aus | 3 Finger doppelt tippen |

Dolphin Cursor

Der Dolphin Cursor ermöglicht den Tastaturzugriff auf Anwendungen, für die normalerweise eine Maus erforderlich ist. Die Bildschirmauslesetasten bleiben auch bei eingeschaltetem Dolphin Cursor verfügbar. Ihre SuperNova-Software aktiviert den Dolphin Cursor automatisch in Anwendungen wie Webbrowsern, wenn der Anwendungscursor eingeschränkt oder nicht verfügbar ist.

| Dolphin Cursor | |
|--|-------------------------------------|
| Dolphin Cursor An/Aus | NUMPAD MINUS [FESTSTELL + Z] |
| Bewegt den Dolphin Cursor zum Cursor der Anwendung | NUMPAD STERN [FESTSTELL + MINUS] |
| Auto Dolphin Cursor An/Aus | LINKE STRG + 4 |

| Navigation und Auswahl mit Dolphin Cursor | |
|---|---|
| Nächstes/vorheriges Zeichen oder Zeile | ARROW KEYS |
| Nächstes/vorheriges Wort | LINKE STRG + RECHTS/LINKS PFEIL |
| Anfang/Ende der Zeile | HOME/END |
| Anfang/Ende im Dokument/Fenster | LINKE STRG + HOME/END |
| Nächstes/vorheriges Objekt inkl. Links und Schalter | TAB/SHIFT + TAB |
| Nächstes/vorheriges Fenster | LINKE STRG + TAB/LINKE STRG + LINKE SHIFT + TAB |
| Bewegung der Zelle in Tabellen | FESTSTELL + PFEILTASTEN [ALT + STRG + PFEILTASTEN] |

Um Text mit dem Dolphin-Cursor auszuwählen, fügen Sie den obigen Befehlen die UMSCHALTTASTE hinzu. Drücken Sie anschließend STRG + C, um den Text in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.

Dolphin Cursor - erweitert

Dolphin Cursor Schnell Navigation's Tasten

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------|---|
| ARIA-Wahrzeichen | ; | Link | K |
| Überschriften | H | Editierter Bereich | E |
| Detailüberschriften | 1-6 | Button | B |
| Absatz | P | Radio STRG | R |
| Tabelle | T | Check Box | X |

Es stehen außerdem weitere Schnellnavigationstasten zur Verfügung, die Ihnen die Navigation auf Webseiten und die Arbeit in anderen Anwendungen erleichtern. Drücken Sie in der Anwendung die Feststelltaste + F1, um eine vollständige Liste der verfügbaren Hotkeys anzuzeigen.

Dolphin Cursor / Maus Kontrolle

| | |
|---|--|
| Linksklick auf aktuellen Link/Schalter | INSERT [FESTSTELL + 8] |
| Rechtsklick auf aktuellen Link/Schalter | DELETE [FESTSTELL + 9] |
| Bewegt Mausezeiger zum Dolphin Cursor | RECHTE STRG + DELETE [FESTSTELL + EQUALS] |
| Ziehen mit linker Maus Taste | RECHTE STRG + HOME [STRG + FESTSTELL + 8] |
| Ziehen mit rechter Maus Taste | RECHTE STRG + RIGHT SHIFT + HOME [STRG + FESTSTELL + 9] |
| Aufsetzen aktivieren | RECHTE STRG + END [STRG + FESTSTELL + 7] |

Objekte finden & Braille

Objekte finden

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Öffnet den Schalter suchen | FESTSTELL + TAB |
| Überschriften | FESTSTELL + 2 [FESTSTELL + F6] |
| Links | FESTSTELL + 1 [FESTSTELL + F7] |
| Statuszeilen Icons | FESTSTELL + 0 [FESTSTELL + F11] |

Braille

| | |
|-------------------------|---|
| Braille An/Aus | LINKE STRG + LEFT SHIFT + 0 [STRG + FESTSTELL + 0] |
| Braille Ausführlichkeit | LINKS SHIFT + FESTSTELL + ISTGLEICH [STRG + FESTSTELL + V] |

Befehle der Braillezeile werden je nach Marke und Modell den Tasten Ihrer Braillezeile zugewiesen. Verwenden Sie den Tastenbeschreibungsmodus, um die Tastenfunktionen Ihrer Braillezeile zu ermitteln.

Ebenen-Hotkeys

Die Ebenen-Hotkeys bietet eine Alternative zum Zugriff auf häufige Einstellungen.

- **FESTSTELL + LEERTASTE** ändert den Ebenen-Hotkey-Mode.
- **ESCAPE** beendet den Mode.
- **RÜCKTASTE** springt zur vorherigen Ebene.
- **TAB & SHIFT + TAB** navigiert durch Einträge in der aktuellen Ebene.
- **ENTER** wählt den Eintrag in der aktiven Ebene.
- **F1** spricht den Eintrag der aktuellen Ebene.

In den meisten Situationen beendet sich der Modus „Ebenen-Hotkeys“ nach der Ausführung automatisch. Manchmal ist dies jedoch nicht sinnvoll, z.B. beim Ändern der Vergrößerung oder Lesegeschwindigkeit. In diesen Fällen ESC-Taste drücken.

Allgemeine Tastenbefehle

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Vergrößerung An/Aus | M, O |
| Vergrößerung erhöhen | M, Pfeil hoch, dann ESC |
| Vergrößerung verringern | M, Pfeil runter, dann ESC |
| Sprache An/Aus | S, O |
| Sprache lauter | S, Pfeil hoch, dann ESC |
| Sprache leiser | S, Pfeil runter, dann ESC |
| Sprache langsamer | S, Pfeil links, dann ESC |
| Sprache Schneller | S, Pfeil rechts, dann ESC |
| Ton Split links | A, Pfeil links |
| Ton Split rechts | A, Pfeil rechts |
| Ton Split Aus | A, Pfeil rauf |
| Ton absenken An/Aus | A, Pfeil runter |
| Scan & Read aus Datei | O, F |
| Scan & Read vom Scanner | O, S |
| Scan & Read aus Zwischenspeicher | O, C |
| Persönlicher Mode An/Aus | F11 |

Support für Ihre SuperNova-Software erhalten

**CAPS
LOCK
+ F1**

Drücken der die Feststelltaste + F1 Taste öffnet aus einer Anwendung heraus das Hilfemenü für grundlegende Tipps.

Die Dolphin-Website bietet zusätzlich viele hilfreiche Infos, Schulungsvideos, Tutorials und eine regelmäßig aktualisierte Wissensdatenbank. Besuchen Sie YourDolphin.com/support



Erfahren Sie mehr über SuperNova and wie Sie Funktionen mit gängigen Anwendungen nutzen. Sehen Sie unter Learn.YourDolphin.com/for-you

Für weitere Unterstützung hat Dolphin ein engagiertes Support-Team, das geschult ist, Ihnen bei Ihren SuperNova-Fragen zu helfen:



Kontakt

DEUTSCHLAND



steller
technology 

Tel: +49 (0) 345/55 88 00

Email: info@steller-technology.de

Internetadresse: <http://www.steller-technology.de>

